


บทที่ 1 การตั้งค่าระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติ

❖ วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องบันทึกในโปรแกรมก่อนเริ่มใช้งาน ซึ่งระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติ เป็นระบบที่เอื้ออำนวยในเรื่องของการดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อช่วยลดระยะเวลา, ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ของการทำงานของฝ่ายบุคคล การจะเริ่มใช้ระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องมีการตั้งค่าระบบ นอกเหนือจากการตั้งค่าพื้นฐานในโปรแกรมเงินเดือนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม


- เมื่ออยู่ที่หน้าจอหลักของ Windows แล้ว ให้ใส่แผ่นซีดีระบบระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
- จากนั้นดับเบิลคลิก File Setup ระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติ
- จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “Setup Destination Location” เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งโปรแกรม โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files (x86)\BplusAutoTM → คลิกปุ่ม Next




- ปรากฏหน้าจอ “Select Additional Tasks” โปรแกรมจะทำการสร้าง Icon บน Desktop ให้อัตโนมัติ คลิกปุ่ม Next >




- จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “Ready to Install” คลิกปุ่ม Install




- จากนั้นโปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง รอจนกว่าจะปรากฏหน้าจอ “Completing the BplusAuto TM Setup Wizard”




2) การตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการให้โปรแกรมดึงเวลาจากเครื่องสแกนเข้าฐานข้อมูล


- เปิด โปรแกรมเงินเดือน (ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop)
- จากนั้น จะปรากฏหน้าต่าง → เลือก ฐานข้อมูลที่ต้องการนำเวลาเข้า



- จากนั้น คลิกที่เมนู เครื่องมือ → เลือก เมนูแก้ไขคุณสมบัติฐานข้อมูล ดังรูป




- ระบบจะแจ้งให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสลับ ให้ทำการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสลับ จากนั้นคลิกปุ่ม ถูกต้อง




- ระบบจะแจ้งให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัส ให้ทำการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสลับ จากนั้นคลิกปุ่ม ถูกต้อง จากนั้นจะปรากฏ

หน้าต่าง “คุณสมบัติฐานข้อมูล” ให้ตรวจสอบที่ช่อง เลือกฐานข้อมูล และจดหรือจำ ชื่อช่องทางการติดต่อ (ในกรอบสีแดง) เพื่อนำไประบุชื่อฐานข้อมูลในระบบ



3) การตั้งค่าก่อนการใช้งานระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติ

- เมื่อทำการติดตั้งระบบดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วอัตโนมัติแล้ว ต้องทำการตั้งค่าก่อนการใช้งานดังนี้
- ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  ที่ C:\Program Files (x86)\BplusAutoTM จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป



คำอธิบาย

- ระยะเวลาดึงข้อมูล คือ การระบุระยะเวลาที่ต้องการให้อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องสแกนนิ้ว หน่วย:วินาที
- ฐานข้อมูลเงินเดือน คือ การระบุชื่อฐานข้อมูลของโปรแกรมเงินเดือน
- ยี่ห้อเครื่องสแกน คือ การระบุยี่ห้อเครื่องสแกนนิ้วที่โปรแกรมกำหนดรูปแบบไว้แล้ว ได้แก่ ยี่ห้อ ZK_Access, ZK_SQL, Tiger_Access, Tiger_SQL, HIP_Access, HIP_SQL, WARPX, NAC_WIN, NAC_WEB, TAF
- ชนิดข้อมูลเครื่องสแกน คือ
 - Text File : ใช้สำหรับยี่ห้อ TAFF ชื่อ Path Folder : TAF
 - Database : ใช้สำหรับฐานข้อมูลมาตรฐานที่เป็น MSSQL หรือ MSAcc
- ข้อมูลการสแกนนิ้ว คือ การระบุชื่อฐานข้อมูลของเครื่องสแกนนิ้ว
- ดึงข้อมูลโดย คือ เลือกประเภทว่าข้อมูลของพนักงานที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องสแกนนิ้วเป็นรหัสพนักงานหรือเลขที่บัตรพนักงาน
- ตั้งค่าวันและเวลาเริ่มต้น คือ การระบุให้โปรแกรมทราบว่าต้องการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องสแกนตั้งแต่วันที่ใดเวลาไหน