

การแก้ไข Error – พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนไม่ตรงฟอร์มหรือพิมพ์แล้วออก เป็นแนวนอน สำหรับ Windows 11

ฉบับเฉพาะ (CONFIDENTIAL)

รหัสพนักงาน: ชื่อพนักงาน: ชื่อแผนก: ประจำงวด 30/05/2568

Income/เงินได้	Amount/จำนวนเงิน	Deduction/เงินหัก	Amount/จำนวนเงิน
เงินเดือน	0.00	หักกลางงาน/มาสาม/พักงาน	0.00
ค่าส่วนเวลาอื่นๆ	0.00	หักค่าจลาจล/หักอุปการภ	0.00
commission	12,853.00	ภาษีเงินได้	0.00
Incentive / ค่าตำแหน่ง	0.00	กองทุน	0.00
reward / โบนัส	0.00	หักเงินร/กม.ล./บังคับคดี	0.00
FGF	0.00	ประกันสังคม	0.00
เงินได้อื่นๆ/เงินคืนอื่นๆ	0.00	หักข้ามอื่นๆ	0.00
			0.00
Total Income/ยอดรวมเงินได้	12,853.00	Total Deduction/ยอดรวมเงินหัก	12,853.00
		Net Pay/รายได้สุทธิ	0.00


รายได้สะสมต่อปี : 109,286.87 กองทุนสำรองสะสมต่อปี : 0.00
ภาษีสะสมต่อปี : 0.00 ประกันสังคมสะสมต่อปี : 2,427.00

อธิบาย: ส่งพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนแล้วไม่ตรงฟอร์มหรือออกเป็นแนวนอน

สาเหตุ: เกิดจากการการอัปเดตของ Windows ส่งผลให้เครื่องพิมพ์ไม่จำค่าการตั้งค่ากระดาษที่เครื่องพิมพ์

วิธีแก้ไข: เปิดหน้าแสดงจอภาพใบจ่ายเงินเดือนที่ต้องการพิมพ์ และทำขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่มเครื่องพิมพ์
2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานสำหรับพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน กรณีถ้าตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น (Default) ที่เครื่องพิมพ์แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องพิมพ์
3. ทำการติ๊กถูกที่ “Let the app change my printing preferences”
กรณีมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่แล้ว ให้นำติ๊กถูกออก และทำการติ๊กใหม่อีกครั้ง



4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม Print เพื่อพิมพ์

**กรณีพิมพ์แล้วไม่ตรง แนะนำตรวจสอบการตั้งค่ากำหนดขนาดกระดาษพิมพ์สลิปเงินเดือน สำหรับ Windows 11
ได้ที่คู่มือ Link : <https://shorturl.asia/1ikvkg>