บทที่ 1 การตั้งค่าระบบ Business Plus Dash Board

🛠 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการติดตั้งโปรแกรมและตั้งก่าต่างๆ ก่อนเริ่มใช้งานระบบ Business Plus Dash Board ซึ่ง สามารถตั้งก่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

- เมื่ออยู่ที่หน้าจอหลักของ Windows แล้ว ให้ใส่แผ่นซีดีระบบ Business Plus Dash Board เข้าไปในเครื่อง คอมพิวเตอร์
- จากนั้นดับเบิ้ลกลิกไฟล์ Setup ระบบ Business Plus Dash Board
- จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ "Setup Additional Tasks" โปรแกรมจะทำการสร้าง Icon บน Desktop ให้อัตโนมัติ คลิก ปุ่ม Next >



จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ "Ready to Install" คลิกปุ่ม Install



จากนั้นโปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง รอจนกว่าจะปรากฏหน้าจอ "Completing the Dash_Board_HRM Setup หนัง พ.ส.สิสปน ธะว่า

Wizard" คลิกปุ่ม Finish

🐻 Setup - Dash_Board_HRM	
	Completing the Dash_Board_HRM Setup Wizard
	Setup has finished installing Dash_Board_HRM on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.
	Click Finish to exit Setup.
	☑ Launch Dash_Eoard_HRM
	Finish

2) การตั้งค่าก่อนการใช้งานระบบ Business Plus Dash Board

เมื่อทำการติดตั้งระบบ Business Plus Dash Board แล้ว ต้องทำการตั้งก่าก่อนการใช้งานดังนี้

2.1 การตั้งค่ากำหนคฐานข้อมูล

> ดับเบิ้ลกลิกที่ไอกอน ขนหน้าจอ Desktop

จากนั้นคลิกที่เมนู ตั้งค่า > เลือก เมนูกำหนดฐานข้อมูล ดังรูป

😳 Da	ash Board โปรแกรมเงินเดือน	the second second second second	
File	ทั้งก่า(Z)		
	ตั้งค่าการส่งแข้งเตือน(X)		
	กำนานอานักเพื่อเกราะหนึ่งเเดือน(∀)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	กำหนดฐานขอมูล(4)		

> จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง "ตั้งก่าฐานข้อมูล"

😳 ดังค่าฐานข้อมูล	
Service ID	{5ad3e9f7-693d-42b5-87a7-cb59b75c1aa4}
Pin code	{df1156be-f2a3-45ca-9331-b4e4effa6f55}
Pin Password	12345678
<mark>เบอร์โทรผู้ส่</mark> ง	0817905855
คงเหลือในการส่ง	0 ครั้ง
Ĭu	ก็ก ยกเลิก

<u>คำอธิบาย</u>

- Pin code คือ ระบุ Pin code ที่ได้ข้อมูลจากทาง Business plus
- Pin password กือ ระบุ Pin password ที่ได้ข้อมูลจากทาง Business plus
- เบอร์ โทรผู้ส่ง
 คือ เบอร์ โทรผู้ส่ง Notify
- คงเหลือในการส่ง
 คือ จำนวนคงเหลือในการส่ง Notify

2.2 การตั้งค่ากำหนครหัสเชื่อมระบบเงินเดือน

คลิกที่เมนู ตั้งค่า > เลือก เมนูกำหนครหัสเชื่อมระบเงินเดือน ดังรูป

/ Dash Board โปรแกรมเงินเดือน	
ile (viani (Z))	
ตั้งค่าการส่งแอ้งเตือน(X)	
กำหนดรหัสเชื่อมระบบเจิษเตอห(Y)	
กำหนดฐานข้อมูล(Z)	
-	

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง "กำหนดรหัสเชื่อมระบบเงินเดือน" คลิกที่ปุ่มแก้ไข เพื่อทำการกำหนดรหัสเงินได้เงิน หักให้เชื่อมเข้ากับระบบเงินเดือน

💿 กำหนดรหัสเชื่	อมระบบเงินเดือน 🗆 🗉 💌	
แก้ไข บันทึก ปิด		
รทัสกลุ่ม	เลือกกลุ่ม 🔻	
รหัสหัวข้อ	เลือกหัวข้อ 🔹	
รหัสเชื่อมผลลัพธ์เข้าระบบเงินเดือน ถึง		

🕨 จากนั้นให้ทำการเลือกรหัสกลุ่มที่ต้องการตั้งก่า ดังรูป

🥥 สำหนดรหัสเชื่	อมระบบเงินเพื่อน	_ _ ×
แก้ไข	บันทึก ปิด	
รหัสกลุ่ม	1=งานประจำวัน	-
รหัสหัวข้อ	1=งานประจำวัน	
	2=ภาพรวมต่างๆ	
รหัสเชื่อมผล	3=วันที่ครบกำหนด	
	4=มุมมองผู้บริหาร	
	5=มุมมองหัวหน้างาน	

🕨 จากนั้นให้ทำการเลือกรหัสหัวข้อที่ต้องการตั้งค่า ดังรูป



🕨 จากนั้นให้ระบุรหัสเงินได้เงินหัก เพื่อเชื่อมผลลัพธ์เข้าระบบเงินเดือน

🥥 กำหนดรหัสเชื	้อมระบบเงินเดือน		
แก้ไข	บันทึก ปิด		
รทัสกลุ่ม	1=งานประจำวัน		-
รหัสหัวข้อ	3–แสดงจำนวน ชม.ด่าส่วงเวลาของพนัก	งาน	-
รทัสเชื่อมผล	เล้พธ์เข้าระบบเงินเดือน 1110	ถึง	1150

จากนั้นให้กดปุ่มบันทึก บันทึก