การตั้งค่ากระดาษสำหรับใบจ่ายเงินเดือน

1. คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเพิ่มขนาคกระดาษ จากนั้นเลือก Print server properties



2. ตั้งชื่อและกำหนดขนาดกระดาษ

🖶 Print Server P	roperties			×
Forms Ports	Drivers Security	y Advanced		
Forms on:	TSUPPORT165	i		
16K 6 3/4 Envelop 6 3/4 Envelop 8.5x5.5	oe oe 6 1/2 x 3 5/8 ir	)		Delete Save Form
Form name:	8.5x5.5			] /
Define a new measuremen Form descri	form by editing ts. Then click Sa ption (measuren	the existing na ve Form. nents)	me and	/
Damor cizer		🖲 Eng	lisn	
Width:	8.50in Le	ft: 0.00	Din Top:	0.00in
Height:	5.50in Rig	ght: 0.00	Din Bottor	n: 0.00in
L				

 2.1 เลือก Create a new form
2.2 จากนั้นตั้งชื่อเป็น 8.5 x 5.5
2.3 เลือก Units เป็น English
2.4 กำหนดขนาดกระดาษ Width 8.50 in Height 5.50 in
2.5 เลือก Save form แล้วกดปุ่ม OK คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Printer properties ในแถบ Device Settings → Manual Paper Feed
เลือกกระดาษที่สร้างไว้ (8.5 x 5.5) แล้วกดปุ่ม Apply



4. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Printing preferences



5. หน้าจอ Printing preferences เลือก Advanced... → Paper Size เลือกกระคาษที่สร้างไว้ (8.5 x 5.5) แล้วกดปุ่ม OK

EPSON LQ-2180	EPSON LQ-2180 ESC/P2 Printing Preferences				
Layout Paper/Qu Orientation:	uality User Defined Paper	Extension Settings			
EPSON LQ-2180 ESC/P2 Advanced Options	·				
EPSON LQ-2180 ESC/P2 Advanced Document Settings Paper/Output Paper Size: 65555 Cupy Course: <u>Cupy</u> Graphic Print Quality: <u>180 x 180 dots per inch</u> Document Options Advanced Printing Features: <u>Enabled</u> Pages per Sheet Layout: <u>Right then Down</u> Halftoning: <u>Auto Select</u> Print Optimizations: <u>Enabled</u> Print Peatures Print Quality: <u>High Speed - Default</u>					
	-	0	Advanced		
ОК С	Cancel				